


Ohje Eduroam-verkkoon yhdistämiseen.


Ensimmäisenä tarvitaan certifiikaatti, jonka saa osoitteesta <http://ca.savonia.fi>




Klikkaamalla kohdasta Savonia root CA.crt aukeaa seuraava näkymä, josta asennetaan certifiikaatti seuraavasti.




Kun klikkaat linkkiä, avautuu latausruutu, josta valitse 'Avaa' (Open).




Ylläolevan ikkunan avautuessa valitse 'Asenna sertifikaatti...'




Käynnistyy ohjattu sertifikaatin asennus, joka menee läpi oletuksilla valitsemalla 'Seuraava'.




Tämä on hyvä valinta ja jatketaan 'Seuraava':lla.



Asennus on valmis. Klikkaa 'Valmis' ja alla oleva ikkuna ilmoittaa asennuksen onnistuneen.




'OK':n kuittaamisella pääsee takaisin sertifikaatti -ikkunaan, josta pääsee myöskin 'OK':lla pois.




Toinen vaihe on SecureW2 asennus.


Lataa ohjelma osoitteesta <http://www.securew2.com/>, sivuilla on linkki Direct downloads, jossa on SecureW2 for Windows.




Linkki johtaa pakattuun tiedostoon, jonka voi purkaa vaikka työpöydälle Windowsin omalla purkuohjelmalla.





Avaa tiedosto.




Valitse pura kaikki tiedostot.




Suorita ohjattu toiminto ja valitse mieluinen kansio, jonne tiedostot puretaan.






Kun valmis, anna ohjatun toiminnon avata kansio, jolloin on nopeampi alkaa asentamaan ohjelmaa.




Tuplaclikkaa SecureW2_EAP_Suite_105 kuvaketta ja asennus käynnistyy.




Valitse asennuskieli, englanti on hyvä valinta.



Jatka 'Next' -painikkeella.




Hyväksy lisenssi ehdot.




Paina 'Install' ja asennus alkaa.

Asennuksen valmistuttua, mene Käynnistä -valikkoon -> Yhdistä -> Näytä kaikki yhteydet.



Valitse langattoman verkkokortin ominaisuudet klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä kuvakkeen päältä.



Valitse 'Langattomat verkot' - välilehti ja sieltä eduroam ja sitten 'Ominaisuudet'.

HUOM! Jos tässä kohdassa ei näy Eduroam vaihtoehtoa, käy työpöydän oikeasta alareunasta klikkaamassa langattomien verkkojen kuvaketta hiiren oikealla näppäimellä. Valitse listasta 'Näytä vapaat langattomat verkot' ja yritä yhdistää Eduroam-verkkoon. Yhdistäminen ei onnistu, joten kuittaa vain kaikki virheet pois ja palaa tähän ominaisuus kohtaan, Eduroamin olisi pitänyt ilmestyä listalle.

eduroam Ominaisuudet ? X

Kytkenät Todennus Yhteys

Verkkonimi (SSID): eduroam

Langattoman verkon avain

Verkko vaatii avaimen seuraaville kohteille:

Verkkotodennus: WPA2 ▼

Tiedon salaus: AES ▼

Verkkoavain:

Vahvista verkkoavain:


Avainindeksi: 1 ▲ ▼

☒ Avain saadaan automaattisesti

☐ Tämä on tietokoneiden välinen verkko - langattomia
kytkentäkohtia ei käytetä

OK Peruuta

Ominaisuuksien 'Kytkenät'-välilehdellä verkkotodennus on oltava WPA2 ja tiedon salaus AES. Jos sinulla ei näy WPA2 listassa, etsi verkkokortille uudemmat ajurit, joissa on WPA2 tuki. Kaikille korteille ei ole olemassa WPA2-tukea jolloin yhteyden muodostaminen ei onnistu.



Ominaisuudet ikkunassa valitse 'Todennus'- välilehti ja sieltä alasvetovalikosta EAP-tyypiksi SecureW2 EAP-TTLS ja klikkaa 'Ominaisuudet'.



Muokkaa oletusprofiilia klikkaamalla 'Configure'.



Valitse 'Certificates' -välilehti.




Klikkaa 'Add CA' ja lisää lataamasi Savonia -varmenne listalta.




Klikkaa 'Add' ja varmenne on listassa. Lopuksi 'OK':lla pois asetuksista.






Pääset nyt yhdistämään Eduroam -verkkoon klikkaamalla työpöydän oikeassa alakulmassa sijaitsevan langattoman verkon kuvakkeen päällä hiiren oikella napilla ja valitsemalla 'Näytä vapaat langattomat verkot'.



Valitse listasta Eduroam ja klikkaa 'Yhdistä'.



Oikeaan alakulmaan ilmestyy yllä olevan mukainen huomautus, jota klikkaamalla pääset syöttämään allaolevan kaltaiseen ikkunaan käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. 'OK':lla saat yhteyden muodostettua.

